



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



"Si la pêche doit se pratiquer sérieusement...
nul n'est tenu pour autant de se prendre au
sérieux !"



Luc Bodis

Dans la collection pêche

Editions Ouest-France-Le Pêcheur de France :


Connaître et pêcher les poissons d'eau douce (B. Breton)
Connaître et réussir la pêche en bord de mer (J. Poirier)
Connaître et réussir la pêche en eau douce (J. Poirier)
Connaître et réussir le montage des mouches (R. Soyeurt)
Manuel pratique de la pêche (L. Bodis)
Les meilleurs appâts pour la pêche (M. Donzenac)
Les meilleurs coins de pêche en Bretagne-Vendée (M. Drouhiole)
La pêche au coup (R. Trumeau)
La pêche au lancer (P. Vaillant)
La pêche au coup au moulinet (R. Trumeau)
La pêche aux nymphes, mouches et plumes (P. Miramont)
La pêche du sandre (P. Vaillant)
La pêche en étang (B. Breton)
Pêcher la truite vagabonde (F. Dupuy)
Pêches modernes du bord de mer (M. Subiron)

Manuel pratique de la pêche

Illustrations de l'auteur

PRINCIPES DE BASE

L'HAMEÇON MONTÉ :



Un hameçon correctement monté doit avoir son bas de ligne devant la palette et non derrière.

LES LIGNES POUR PÊCHE AU COUP :




La ligne équipant une canne à scion souple doit avoir 60 cm de moins que la canne elle-même.



La ligne (y compris le caoutchouc amortisseur) doit avoir au minimum 70 cm de moins que la canne elle-même.


A noter que dans les pêches à déboîter, ces mesures ne tiennent pas compte des rallonges.

ÉQUILIBRAGE DES FLOTTEURS :




PRINCIPES DE BASE


LE SONDAGE :




TENUE DE LA CANNE AU POSÉ EN EAU COURANTE :




TENUE DE LA CANNE AU POSÉ EN EAU DORMANTE :




NŒUDS DE MONTAGE DES HAMEÇONS À PALETTE



Former une boucle avec deux extrémités du bas de ligne. Enrouler l'un d'eux autour de la hampe vers la courbure de l'hameçon. Tirer sur le brin dépassant côté palette et couper l'excédent de fil.




Même début que le nœud précédent. Enrouler sur la hampe la boucle en remontant vers la palette. Tirer et serrer.




Faire un double nœud autour de la hampe afin d'obtenir un huit. Serrer le nœud en tirant de chaque côté et couper l'excédent de fil.


NŒUDS DE MONTAGE DES HAMEÇONS À PALETTE



Faire une boucle avec l'extrémité du fil. Faire 5 ou 6 tours morts autour de la hampe en partant de la palette vers la courbe de l'hameçon. Tirer sur le brin faisant corps avec la hampe et couper l'excédent de fil.




Replier l'extrémité du fil en plaçant l'ensemble à l'intérieur de la hampe. Faire 5 ou 6 tours morts autour de la hampe en partant de la palette vers la courbe de l'hameçon, puis passer l'extrémité du fil dans la boucle. Tirer sur le brin faisant corps avec la hampe et couper l'excédent de fil.




Faire une boucle en juxtaposant les extrémités du bas de la ligne contre la hampe. Faire 5 ou 6 tours morts avec la partie extérieure de la boucle en partant de la courbe vers la palette. Passer la boucle de l'autre côté de l'hameçon. Tirer à la fois sur les deux brins faisant corps avec la hampe. Laisser quelques mm en excédent (cela servant d'ergot dans la pêche au ver).


NŒUDS DE MONTAGE DES HAMEÇONS À ŒILLET



Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Faire une sorte de huit autour des deux brins, puis passer l'extrémité du fil dans la boucle extérieure, au-dessus des deux brins. Tirer sur le brin principal et couper l'excédent de fil.




Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Faire un nœud, puis un deuxième dans la même boucle. Tirer sur le brin principal et couper l'excédent de fil.




Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Faire un tour mort, puis passer entre la hampe et la boucle. Faire un tour vers l'arrière de l'œillet et passer l'extrémité du fil sous la boucle du tour mort. Tirer sur le brin principal en ne coupant pas à ras l'excédent de fil.


NŒUDS DE MONTAGE DES HAMEÇONS À ŒILLET



Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Contourner la hampe, puis passer le brin sous la boucle en le ramenant sous le tour mort. Tirer et serrer.




Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Faire 5 ou 6 tours morts autour de la hampe en partant de l'œillet vers la courbe de l'hameçon. Tirer sur le brin faisant corps avec la hampe. Couper l'excédent de fil.




Faire un nœud coulant. Passer celui-ci sur la hampe de l'hameçon. Tirer sur le bas de ligne pour serrer le nœud près de l'œillet.


NŒUDS DE MONTAGE POUR LEURRES



Passer l'extrémité du fil dans l'œillet du leurre. Faire 3 ou 4 tours morts en remontant, puis passer l'extrémité du fil dans la boucle près de l'œillet. Tirer sur le brin principal et couper l'excédent de fil.




Même départ que pour le nœud précédent. Passer l'extrémité du fil dans la boucle de l'œillet, puis sous la grande boucle. Tirer et serrer.




Même départ que pour le nœud précédent puis continuer à faire 3 tours autour des premiers. Tirer et serrer.


NŒUDS DE MONTAGE POUR MOUCHES



Après avoir passé le fil dans l'œillet, former une double boucle. Faire un double nœud autour des boucles. Tirer en ramenant ce nœud en arrière de l'œillet.




Passer l'extrémité du fil dans l'œillet. Faire un double tour mort. Ramener ce double nœud vers l'œillet et tirer.




Passer le fil dans l'œillet, puis passer son extrémité dans les deux boucles ainsi formées. Tirer en ramenant le nœud dans le haut de la courbure.


NŒUDS DE MONTAGE POUR ABOUTEMENTS



Faire un double nœud avec chaque extrémité des deux brins puis tirer de chaque côté, les deux nœuds venant se serrer l'un contre l'autre.




Enrouler plusieurs fois l'extrémité repliée des deux brins puis passer chacun d'eux en sens contraire entre les spires ainsi formées. Tirer et serrer.




Après avoir croisé les deux fils, enrouler plusieurs fois chacun d'eux autour de l'autre puis passer chaque extrémité entre les spires ainsi formées. (Nœud baril.)


NŒUDS DE MONTAGE POUR BOUCLES



Après avoir fait deux boucles, passer l'extrémité du fil entre elles. Passer ensuite la plus petite des boucles dans la grande. Tirer sur cette petite boucle.




Replier le fil sur lui-même. Faire 3 tours morts puis passer l'extrémité de la petite boucle dans la grande. Tirer et couper l'excédent de fil.




Replier le fil sur lui-même. Faire un nœud à 3 tours morts. Tirer et couper l'excédent de fil.


NŒUDS DE MONTAGE POUR BAS DE LIGNE AU CORPS DE LIGNE



Après avoir fait un nœud « baril », passer l'extrémité du bas de ligne sous la grande boucle. Tirer et serrer.




Après avoir fait l'assemblage boucle dans boucle, serrer en veillant à ce que celui-ci reste dans l'alignement sans faire de nœud coulant.




Nœud d'attache du bas de ligne sur la soie (nœud dit « de tisserand ») : à noter que ce nœud est aussi valable pour l'attache d'un corps de ligne à un caoutchouc amortisseur.

NŒUDS DE MONTAGE POUR POTENCES




Après avoir fait une boucle, faire 3 tours morts puis passer la partie bouclée au centre de la torsade. Tirer de part et d'autre en maintenant la petite boucle. Raccorder enfin la potence boucle dans boucle.




Si le début est le même, la potence est fixée, cette fois-ci, par un nœud qui permet d'avoir un montage en « T » parfaitement rigide.


NŒUDS DE MONTAGE POUR POTENCES



Après avoir fait un double nœud avec chaque extrémité des deux brins, introduire la potence puis serrer. Les deux nœuds venant à buter l'un contre l'autre.




Après avoir fait une boucle, passer plusieurs fois l'extrémité de la potence dans celle-ci, puis serrer.




Après avoir replié l'extrémité de la potence, faire 3 tours morts autour de celle-ci puis passer sous les deux boucles ainsi formées. Serrer sans trop, cette potence pouvant ainsi pivoter.

NŒUDS DE MONTAGE POUR BAS DE LIGNE À LA SOIE



nœud dit « de Tisserand ».




nœud avec « Connector ».



Passer l'extrémité du fil dans la boucle épaissie de la soie, puis, après avoir fait 3 ou 4 tours morts, passer dans la première boucle formée. Tirer sur le brin principal et couper l'excédent de fil.






Après avoir fait 7 ou 8 tours morts en remontant sur la soie, passer à l'aide d'une aiguille l'extrémité du nylon à l'intérieur des spires. Tirer et serrer.





Même départ que précédemment, puis piquer à l'aide de l'aiguille l'extrémité de la soie en faisant passer toute la longueur du bas de ligne.

NŒUDS DE MONTAGE POUR BULDOS




Après avoir formé une double boucle passant dans l'œillet du buldo, passer l'extrémité du fil dans la plus grande formée. Tirer et ramener sur l'œillet.




Après avoir formé une grande boucle, passer celle-ci dans les deux œillets du buldo puis raccorder boucle dans boucle.


NŒUDS DE MONTAGE POUR CRINELLE D'ACIER SUR CORPS DE LIGNE



Replier sur elle-même l'extrémité de la crinelle d'acier.



Faire plusieurs tours morts autour d'elle et ramener le bout de nylon vers la boucle.




Redérouler les tours morts en sens contraire formant ainsi des spires serrées et jointives.



Tirer ensuite le nylon.

PLOMBÉES « TYPES »



Plombée
divisée


Plombée
par groupe

Plombée
dégressive

Plombée
logarithmique

Plombée
massive

Plombée
olivette +
cendrées



Plombée
en dérivé

Plombée pour
tanche et brème

Plombée
paster noster

Plombée
pour carpe

MONTAGES DE PLOMBÉES


SURFACE PÊCHE RAPIDE



SURFACE PÊCHE DIFFICILE




SURFACE PÊCHE DIFFICILE




ENTRE DEUX EAUX




ENTRE DEUX EAUX




FOND CANAL & ÉTANG PÊCHE FACILE




FOND CANAL & ÉTANG PÊCHE FACILE



FOND CANAL & ÉTANG PÊCHE DIFFICILE



FOND CANAL & ÉTANG PÊCHE DIFFICILE



FOND RIVIÈRE



FOND RIVIÈRE



FOND RIVIÈRE À FORT COURANT



MONTAGES DE LIGNES



ABLETTE

Corps de ligne 10/100. Bas de ligne 8/100. Flotteur 3 à 5 cm. Ham. n° 18 à 22 fin de fer.

Élastique amortisseur 25 cm. Corps de ligne 8/100. Bas de ligne 6/100. Flotteur et hameçon identiques.



GARDON

Graine et pâte : ligne 10/100. Bas de ligne 8/100. Flotteur 5 à 8 cm. Ham. n° 18 fin de fer.

Ver de vase : élastique amortisseur 30 cm. Ligne 10/100 & 8/100. Flotteur 5 à 8 cm. Hameçon n° 20 à 24.



TANCHE/BREME

Posé : ligne 18/100. Bas de ligne 16/100. Flotteur 8 à 12 cm. Hameçon n° 12 forgé.

Élastique amortisseur 40 cm. Ligne 14/100 & 12/100. Flotteur 8 à 12 cm. Hameçon n° 14



CARPE

Ligne 35/100-30/100. Olive 10 à 40 g. Ham. triple 8

Ligne 35/100 & 30/100. Ressort-amorceur. Hameçon triple 8 à 10.



BROCHET

Corps de ligne 30/100. Crinelle d'acier 40 cm, 7 kg. Flotteur 7 à 15 g.



SANDRE

Corps de ligne 22/100. Bas de ligne 24/100. Plomb coulissant 10 à 30 g.

MONTAGES DE LIGNES

ATHERINE / GOBIE

Corps de ligne 10/100. Bas de ligne 8/100 (15 cm). Petit flotteur, cendrées. Hameçon n° 16 à 20.

MULET

Corps de ligne 16/100. Bas de ligne 14/100 (40 cm). Flotteur 8 à 12 cm. Hameçon n° 9 à 12.

BAR

Corps de ligne 30/100. Bas de ligne 28/100 (60 cm). Flotteur supportant 8 à 15 g. Hameçon n° 1 à 4.

VIEILLE / LIEU

Corps de ligne 30/100. Bas de ligne 28/100 (80 cm). Flotteur supportant 10 à 25 g. Hameçon n° 2/0 à 2.

SAR

Corps de ligne 20/100. Bas de ligne 18/100 (40 cm). Flotteur supportant 10 à 15 g. Hameçon n° 6 à 10.

MONTAGES DE LIGNES

DAURADE

Corps de ligne 30/100. Bas de ligne 28/100 (65 cm). Plombée 20 à 60 g. Hameçon n° 1/0 à 4.

TACAUD

Ligne 20/100-18/100 (40 cm). Plombée 15 à 20 g. Hameçon n° 3 à 6.

SERRAN

RASCASSE


Corps de ligne 24/100. Bas de ligne 22/100 (20 cm). Plombée 20 à 40 g. Hameçon n° 4 à 6.

CONGRE


Corps de ligne 40/100. Bas de ligne 38/100 (1 m). Plombée sur cassant 20 à 150 g. Hameçon n° 2/0 à 6/0.

POISSONS PLATS


Corps de ligne 26 à 30/100. Bas de ligne sur clipots 10 cm espacés de 50 cm. Plombée sur cassant 40 à 60 g. Hameçon n° 3 à 5.



FIXATION DE LA LIGNE À LA CANNE




Après avoir enfilé une petite rondelle de caoutchouc, attacher l'extrémité du fil à un bracelet caoutchouc formant ainsi un nœud coulant de base. Puis faire quelques tours morts en remontant sur le scion. Terminer en fixant à l'extrémité du scion la petite rondelle.



Remplacer la petite rondelle et le bracelet de caoutchouc par respectivement un petit tube (caoutchouc ou matière plastique) et un autre moins long et de diamètre intérieur plus grand pouvant se fixer assez loin sur le scion. Même technique que précédemment.




Passer la boucle terminale du fil dans une boucle ligaturée sur le bout du scion. Passer ensuite la pointe du scion dans cette boucle puis tirer.



La boucle peut être remplacée par un émerillon lui-même également ligaturé à l'extrémité du scion.



Passer la boucle terminale du fil dans la boucle ligaturée à l'extrémité du scion, puis passer celle-ci à la base du scion. Tirer ensuite jusqu'à assemblage boucle dans boucle.



Fixation de la boucle terminale de la ligne (dans tous les cas, un caoutchouc amortisseur) à une crosse employée dans la pêche dite « roubaisienne ».


FIXATION DE LA LIGNE SUR SCION ULTRA-FIN



Enfiler deux petites busettes sur l'extrémité du scion.



Faire un nœud coulant avec l'extrémité de la ligne.



Passer ce nœud coulant entre les deux busettes.



Serrer ce nœud puis accoler les deux busettes.




Enfiler deux autres busettes restées sur la ligne sur l'extrémité du scion.



Tirer sur le nylon. (Montage Jean-Marc Marie)


MANŒUVRES D'AGUICHAGE

EN EAU COURANTE :



Après immersion de la ligne, arrêt de celle-ci puis petit relevage de la plume afin d'animer l'esche. Relâcher et retenir de nouveau peu après. Petit relevage et relâcher, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la coulée.

EN EAU CALME :




Immersion de la ligne. Après quelques secondes, petit déplacement latéral très lent. Immobilisation, puis de nouveau petit déplacement.

MONTAGES DE LIGNES AU POSÉ

PLOMBÉE SIMPLE :




PLOMBÉE À DEUX BAS DE LIGNE :




PLOMBÉE EN DÉRIVÉE :




RESSORT-AMORCEUR :




LIGNE À PLOMB PERDU : (SUCRE & ÉCROU)



LIGNE À PLOMB PERDU : (SUCRE & ÉCROU)




LIGNE À PLOMB PERDU : (SUCRE & ÉCROU)




INDICATEURS DE TOUCHES POUR PÊCHE AU POSÉ


AVEC ÉLASTIQUE :




AVEC CAILLOU :




AVEC BRINDILLE FENDUE :



AVEC CAILLOU A TERRE :




AVEC PAPIER ALUMINIUM :






MONTAGES POUR PÊCHE « À SOUTENIR » EN MER



LIGNE SIMPLE

LIGNE À BAS DE LIGNE EN POTENCE




LIGNE À BAS DE LIGNE
EN POTENCE + TRAÎNARD

LIGNE AVEC TRAÎNARD SIMPLE

ESCHES « ANIMALES »




VER DE VASE



VER DE VASE



VERS DE VASE



PANACHÉ
VASEUX/ASTICOT




ASTICOT



ASTICOTS




X FISES



VER DE TERREAU



BOUQUET DE TERREAU



VER DE TERRE




VER DE TERRE



TRONÇON DE VER



ÉPINE-VINETTE



PANACHÉ
VASEUX/É.-VINETTE



PANACHE
ASTICOT/É.-VINETTE




PANACHÉ
TERREAU/É.-VINETTE


ESCHES « ANIMALES »



SANG



TÉTARD



SAUTERELLE (GRILLON)




VER DE BOIS




MANNE




VER DE FARINE



TURC



LIMACE




QUEUE DE CREVETTE



SANGSUE



VER BLANC



TRIPES



MOULE CUITE




HANNETON



ESCHES « ANIMALES »



LARVE DE SIALIS



PETITE BÊTE




GAMMARE




FROMAGE



PORTE-BOIS



RUCHE




AMOURETTE



CHENILLE



ŒUF DE FOURMI



FOURMI AILÉE



FOIE




ESCARGOT D'EAU



LARD



MOUCHE



LAMPRIILLON



DORYPHORE

ESCHES « VÉGÉTALES »



CHÊNEVIS



BLÉ



FÈVE




GRUAU D'AVOINE
(ORGE PERLÉ)



NOQUETTE DE CHÊNEVIS



MACARONI



MAÏS



MAÏS DE LAIT



MOUSSE



MIE DE PAIN



NOQUETTE
DE PAIN



NOQUETTE DE
POMME DE TERRE




PÂTE MOLLE



MYSTIC



CRÊPE



FRUIT

ESCHES « PANACHÉES »




ASTICOT/
POMME DE TERRE




ASTICOT/BLÉ




ASTICOTS/ MYSTIC



ASTICOT/ MOUSSE



VER/BLÉ



VASEUX/ MYSTIC



VASEUX/ MOUSSE



BLÉ/ MYSTIC




MOUSSE/ MYSTIC




É-VINETTE/ MYSTIC



TERREAU/
POMME DE TERRE



MYSTIC/
POMME DE TERRE



MYSTIC/
GRAIN D'ORGE




TERREAU/ MYSTIC



TERREAU/
MIE DE PAIN

ESCHAGES SPÉCIAUX

PELOTE SUR RESSORT-AMORCEUR :



PELOTE À 1 BAS DE LIGNE :



PELOTE À 2 BAS DE LIGNE :




GRUYÈRE

POMME DE TERRE

CERISE

MÛRE



PRINCIPE DE LA GRAINE DE CHÉNEVIS DÉCORTIQUÉE :



ESCHAGES SPÉCIAUX




MONTAGE DE L'HAMEÇON DROIT DESTINÉ À LA PÊCHE À L'ANGUILLE




MONTAGE À DOUBLE ERGOT POUR VER DE TERRE

MONTAGES À PLUSIEURS VIFS DESTINÉS À LA PÊCHE AU BROCHET :




ESCHAGES D'UNE GRENOUILLE :




ESCHES « MARINES »



NÉRÉIDE



MORCEAU DE NÉRÉIDE



MORCEAU
DE COUTEAU



PATELLE



VER DE SABLE




ARÉNICOLE




MOULE



BIGORNEAU



CREVETTE GRISE




BOUQUET


ESCHES « MARINES »



ESCHAGE D'UN LANÇON



SARDINE



MORCEAU DE POISSON




TÊTE ET TRIPE
DE SARDINE



GUEULIN
DE POISSON



LANIÈRES
D'ENCORNET



CRABE MOU
(méthode Jean Poirier)

TECHNIQUES DE LA PÊCHE "À L'ANGLAISE"

LES 3 GRANDES FAMILLES DE FLOTTEURS :



LE WAGGLER : Pêches fines à longue distance.




L'AVON : Pêches en eaux rapides.



LE STICK : Pêches en eaux calmes et de bordures.

MONTAGES DES FLOTTEURS :



En position fixe.

En position coulissant.

Fixe avec bague.


NŒUD D'ARRÊT AU FLOTTEUR :



Cette ligature sur la ligne sert d'arrêt au flotteur coulissant.
A noter qu'en doublant ce nœud le risque de glissement est pratiquement nul.


TECHNIQUES DE LA PÊCHE "À L'ANGLAISE"

ACTION DE PÊCHE :




Après avoir lancé la ligne, mouliner rapidement tout en immergeant la pointe du scion afin de reprendre contact avec le flotteur. Cette action ayant pour but de mettre la bannière au raide et d'échapper à l'action du vent.

ÉQUILIBRAGES DES FLOTTEURS :




Plombée type pour flotteur coulissant fixe
 Courant lent, fixe
 Courant rapide, fixe
 Entre deux eaux
 Eaux peu profondes
 A fond, fixe

LE LANCER « À L'ANGLAISE »




Après avoir incliné la canne vers l'arrière, la projeter moelleusement vers l'avant. La ligne en prolongement de la canne tirant vers l'avant, lâcher le fil en conservant la même position.





Freiner légèrement le fil en fin de course permettant ainsi à l'ensemble flotteur/plombée de se poser correctement.

LA PÊCHE "À L'ANGLAISE" AU POSÉ

LE SWING-TIP :





Position du swing-tip en action de pêche.
A utiliser en eau calme, les jours sans vent.




LE QUIVER-TIP :



Position (parallèle à la rive) du quiver-tip en action de pêche. A utiliser en eau courante et les jours avec vent.




MONTAGES DES LIGNES :




Pêche au swim-feeder (amorceur).




Pêche à la plombée montée en potence.





TECHNIQUES DU LANCER

REPLISSAGE DE LA BOBINE :



MAUVAIS




MAUVAIS



BON

PRINCIPE DU LANCER :




Placer le fil sur l'index et ouvrir le pick-up. Maintenir cette position pendant toute la durée du mouvement donné à la canne. Puis ouvrir l'index au maximum de l'élan en libérant ainsi le fil.




LANCER A DEUX MAINS


TECHNIQUES DU LANCER



LANCER VERTICAL




LANCER HORIZONTAL




LANCER SOUS LA MAIN


MOULINET : RÉGLAGE DU FREIN



Ayant laissé le pick-up fermé, tirer directement le fil en réglant le frein de façon que celui-ci laisse se dévider le nylon de la bobine suivant la résistance désirée.





Même méthode, en passant le fil par le premier anneau de la canne.



Même méthode, en ayant un point d'accrochage.

LEURRES ARTIFICIELS ET LEUR ACTION


CUILLER À PALETTE OVALE




CUILLER À PALETTE ALLONGÉE



CUILLER ONDULANTE




DEVON



POISSON NAGEUR



LEURRE EN PLASTIQUE SOUPLE



VIRGULE

ESCHAGES D'UN VIF POUR FERRAGE RETARDÉ



SIMPLE


« RYDER »

TRIPLE


DOUBLE
RENVERSÉ

DOUBLE
DROIT


« BEC DE
PERROQUET »




EN SETON SUR LE DOS




EN SETON SUR LE FLANC




TRIPLE EN SETON SUR LE DOS



ACCROCHAGE PAR LE NEZ




ACCROCHAGE PAR LE DOS




ACCROCHAGE PAR LE NEZ


ESCHAGES D'UN VIF POUR FERRAGE IMMÉDIAT




MONTURE « JARDINE »




MONTURE « ANGLAISE »
EAU COURANTE




ACCROCHAGE PAR LE DOS




MONTURE « ANGLAISE »
EAU COURANTE RAPIDE




MONTURE « JOHN BICKEDYKE »



MONTURE SUR LE FLANC




ACCROCHAGE PAR LE DOS




MONTURE POUR EAU
ENCOMBRÉE D'HERBIERS

ESCHAGE DU VIF EN SETON (VIF LOCHÉ)


L'avançon en acier doit passer devant l'œillet facilitant ainsi la mise en place du montage entre cuir et chair du poisson.




MONTAGES DE LIGNES POUR PÊCHE AU VIF




LIGNE FLOTTANTE




PATER NOSTER FLOTTANT




PATER NOSTER TENDU



PÊCHE À FOND




PÊCHE À FOND




PATER NOSTER INVERSÉ


ESCHAGES D'UN POISSON MORT AU POSÉ




EN SETON SUR LE FLANC




HAMEÇON SIMPLE LOCHÉ




EN SETON SUR LE DOS




EN « GORGE-HOOK »




HAMEÇON SIMPLE
FERRAGE RETARDÉ



TRIPLE EN SETON SUR LE FLANC




HAMEÇON TRIPLE
FERRAGE PRESQUE IMMÉDIAT




MONTURE POUR FERRAGE IMMÉDIAT


ESCHAGES POUR PÊCHE AU POISSON MORT MANIÉ




Après avoir fait une boucle en arrière de la tête, enfiler l'hameçon de telle sorte que le poissonnet épouse la courbure. La boucle le maintenant ainsi.



Après avoir enfilé l'hameçon, passer l'avançon sous l'ouïe en le faisant ressortir par la bouche. Torsader ensuite le fil de laiton en avant du poisson.





Après avoir loché le poisson à l'aide d'un hameçon simple, accrocher une branche d'un triple dans la gueule. Régler la distance triple-simple. Plomber à courte distance. (Montage Henri Bot.)





Passer la monture sous l'ouïe en la faisant ressortir par la bouche. Fixer ensuite les deux triples après réglage de la distance des hameçons.



ESCHAGES POUR PÊCHE AU POISSON MORT MANIÉ





Introduire le plomb à l'intérieur du poisson, armer ensuite un côté avec le plus court avançon. Agir de même de l'autre côté avec le plus long en cherchant à obtenir un bon cintrage.



Introduire la tige métallique dans la bouche, l'armement restant le même que précédemment.




Faire passer d'arrière en avant un avançon en acier armé d'un triple. Régler ensuite le plomb à disque en rhodoid en tête. Celui-ci imprimant un frétillement au poisson.




Introduire la tige métallique dans la bouche. Armer ensuite chaque côté du poisson avec les deux hameçons. Puis, après avoir transpercé les joues du poissonnet, enrouler le fil de laiton autour de la gueule assurant un bon maintien (montage Drachkovitch).

LE RAMENÉ AU POISSON MORT MANIÉ



MOUVEMENTS DU POISSON OBTENUS SUR LE FOND



MOUVEMENTS DE CANNE, DE RÉCUPÉRATION ET DE RELÂCHÉ

MONTAGES DE DANDINES ET DANDINETTES

DANDINETTES SIMPLES




POISSON D'ÉTAIN « GUIGNOL »




(Fabrication « Maison »)

DANDINE À PLUSIEURS
BAS DE LIGNE EN POTENCE




DANDINE À « BALLE »
NICKELEE



DANDINE POUR POISSON
MONTÉ TÊTE EN BAS


MONTAGES POUR PÊCHE À RAMENER

CUILLER POUR ESCHE ANIMALE :



Ôter l'hameçon initial de la cuiller et le remplacer par l'ensemble fil de nylon (ou corde à piano) + hameçon simple.

MONTAGE AVEC PLOMBÉE EN DÉRIVÉE POUR ESCHE ANIMALE :



MONTAGE SIMPLE POUR ESCHE ANIMALE :




Morceau de lard

Grillon ou Sauterelle

Teigne, Ver de bois, etc.


MONTAGE À TÊTE PLOMBÉE :




Morceau de lard

Ver de terre

LE RAMENÉ À LA DANDINE




MOUVEMENTS SACCADÉS DE LA DANDINE OBTENUS SUR LE FOND



MOUVEMENTS DE CANNE, DE RÉCUPÉRATION ET DE RELACHE

ESCHAGES POUR PÊCHE AU POISSON MORT À LA SONDÉE



MONTURE EN «GORGE-HOOK» MONTURE POUR «SONDÉE» MONTURE À «DANDINE»

Réservée à la dandine dans les endroits encombrés d'herbiers. Ferrage retardé.

Pour la pêche à la dandine sous la canne. Ferrage semi-retardé.


Ferrage immédiat.




MONTURE POUR PÊCHE « À LA SONDÉE » (à ramener). Ferrage retardé.

MONTAGES DE GAMBES (À DANDINER OU À RAMENER)


MOUCHES EN LAINE ROUGE
VERTE OU JAUNE




MOUCHES-VAIRONS




TÉTINES OU BIBERONS




MORCEAUX DE LOMBRICS



PETITES BÊTES




ALEVINS




MONTAGES DE LIGNES AVEC BULDO


SAUTERELLE MONTÉE EN SAUTEUSE :



POISSONNET MONTÉ EN POINTE :



VER MONTÉ EN POINTE :



MOUCHE SÈCHE MONTÉE EN POINTE :



TRAIN DE MOUCHES MONTÉES EN SAUTEUSE :



TRAIN DE MOUCHES NOYÉES MONTÉES EN DÉRIVE :



TRAIN DE MOUCHES NOYÉES + UNE SAUTEUSE EN TÊTE :



TECHNIQUE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE

LES CANNES :


action rapide



action parabolique



PRISE EN MAIN DE LA POIGNÉE :



avec l'index en prolongement



avec le pouce en prolongement

TECHNIQUE DE LA PÊCHE À LA MOUCHE

LES LIGNES À MOUCHE

parallèle :



double fuseau :



fuseau décalé :




BAS DE LIGNE EN QUEUE DE RAT, À NŒUDS

POUR PÊCHE EN SÈCHE :



POUR PÊCHE EN NOYÉE :



BAS DE LIGNE EN QUEUE DE RAT, SANS NŒUD



LES MOUCHES :



nymphe

émergente


submago

imago

spent

MOUCHE : LE LANCER VERTICAL

MOUVEMENT ARRIÈRE :




MOUVEMENT AVANT ET POSÉ :




MOUCHE : LE LANCER ROULÉ


ARRACHÉ DE LA LIGNE :




BOUCLE ET POSÉ :




MOUCHE : RÉCUPÉRATION DE LA SOIE



L'AMORÇAGE




EN SURFACE




LÉGÈRE POUR « TOUT-VENANT »




AVEC SWIM-FEEDER



AVEC RESSORT-AMORÇOIR



LOURD SUR FOND EN DÉCLIVITÉ




LOURD SUR LE FOND






MANŒUVRES DU POISSON FERRÉ ET DE MISE À L'ÉPUISETTE

MANŒUVRE DU POISSON FERRÉ :




Dès que le poisson ferré démarre, décaler la canne de l'axe de la trajectoire prise déséquilibrant ainsi sa nage sans essayer de le décoller du fond. Le but étant de lui opposer une légère traction à la direction qu'il prend afin de le brider, et de le faire en fin de compte monter à la surface.

MANŒUVRE DE LA MISE À L'ÉPUISETTE :



LES POSTES À TRUITES

« LECTURE » D'UNE RIVIÈRE À TRUITES :





LES POSTES PRIVILÉGIÉS DE LA TRUITE :



DIFFÉRENCES ENTRE LE SAUMON ET LA TRUITE DE MER

TRUITE DE MER



SAUMON

TRUITE DE MER :



- Mâchoire dépassant l'arrière de l'œil.
- Nageoire caudale droite.
- Attache de la nageoire caudale épaisse et arrondie.
- Robe tachetée, même en dessous de la ligne latérale.
- 10 à 13 écailles entre la nageoire adipeuse et la ligne latérale.

SAUMON :

- Mâchoire ne dépassant pas l'arrière de l'œil.
- Nageoire caudale échancrée.
- Attache de la nageoire caudale fine et aplatie.
- Robe peu tachetée, jamais en dessous de la ligne latérale.
- 13 à 16 écailles entre la nageoire adipeuse et la ligne latérale.



LA PÊCHE « À LA TRAÎNE »

EN EAU DOUCE :



Comme le montre le dessin, les longueurs des lignes (9 et 15 mètres) et la profondeur d'évolution des leurres (près de la surface et plongeant) seront différentes.


EN MER :




Ligne « mitrailleuse » (de 10 mètres environ) avec cuiller ondulante reliée à une « planchette ».




RECONNAISSANCE DES POISSONS D'EAU DOUCE




ABLETTE



ALOSE FINTE




ANGUILLE




BARBEAU




BLACK-BASS




BOUVIÈRE




BRÈME BORDELIÈRE




BROCHET



BRÈME COMMUNE




CARPE COMMUNE




CARPE MIROIR




CHEVESNE




CARASSIN




ÉPINOCHÉ




GARDON




GOUJON




GRÉMILLE




HOTU




IDE




LAVARET




LOTE




OMBLE CHEVALIER




OMBLE DE FONTAINE





OMBRE COMMUN



PERCHE




PERCHE-SOLEIL




POISSON-CHAT


ROTENGLE



SANDRE




SAUMON




SILURE




TANCHE




TRUITE FARIO




TRUITE ARC-EN-CIEL




TRUITE DE MER



VANDOISE




VAIRON




RECONNAISSANCE DES POISSONS DE MER


ATHÉRINE




BAR




BAUDROIE




BLENNIE




CARRELET




CONGRE



DAURADE




ÉQUILLE




LIMANDE


GIRELLE




GOBIE




LIEU NOIR



FLET




MAQUEREAU




MERLAN


MÉROU



MORUE



MULET




MURÈNE





ORPHIE



PAGEOT COMMUN





PETITE ROUSSETTE




PETITE VIVE

RASCASSE




RAIE


ROUGET GRONDIN




SAINT-PIERRE




SARDINE




SOLE







TACAUD



THON



TURBOT



VIEILLE

TABLE DES MATIÈRES

Principes de base	13-14
Nœuds de montage des hameçons à palette	15-16
Nœuds de montage des hameçons à œillet	17-18
Nœuds de montage pour leurres	19
Nœuds de montage pour mouches	20
Nœuds de montage pour aboutements	21
Nœuds de montage pour boucles	22
Nœuds de montage pour bas de ligne au corps de ligne	23
Nœuds de montage pour potences	24-25
Nœuds de montage pour bas de ligne à la soie	26
Nœuds de montage pour buldos	27
Nœuds de montage pour crinelle d'acier sur corps de ligne	28
Plombées "types"	29
Montages de plombées	30
Montages de lignes	31-33
Fixation de la ligne à la canne	35
Fixation de la ligne sur scion ultra-fin	36
Manœuvres d'aguichage	37
Montages de lignes au posé	38
Indicateurs de touches pour pêche au posé	39
Montages pour pêche "à soutenir" en mer	41
Esches "animales"	42-45
Esches "végétales"	46
Esches "panachées"	47
Esches spéciaux	48-49
Esches "marines"	50-51
Techniques de la pêche "à l'anglaise"	53-54
Le lancer "à l'anglaise"	55
La pêche "à l'anglaise" au posé	56
Techniques du lancer	59-60
Moulinet : réglage du frein	61
Leurres artificiels et leurs actions	62
Eschages d'un vif pour ferrage retardé	63
Eschages d'un vif pour ferrage immédiat	64

Eschages du vif en séton (vif loché)	65
Montages de lignes pour pêche au vif	66
Eschages d'un poisson mort au posé	67
Eschages pour pêche au poisson mort manié	68-69
Le ramené au poisson mort manié	70
Montages de dandines et dandinettes	71
Montages pour pêche à ramener	72
Le ramené à la dandine	73
Eschages pour pêche au poisson mort à la sondée	74
Montages de gambes (à dandiner ou à ramener)	75
Montages de lignes avec buldo	76
Techniques de la pêche à la mouche	77-78
Mouche : le lancer vertical	79
Mouche : le lancer roulé	80
Mouche : récupération de la soie	81
L'amorçage	82
Manœuvre du poisson ferré et de mise à l'épuisette	85
Les postes à truites	86
Différences entre le saumon et la truite de mer	87
La pêche à la traîne	88
Reconnaissance des poissons d'eau douce	91
Reconnaissance des poissons de mer	100

La photographie page 10 est de Jean-Marie Morelli.

Cet ouvrage a été imprimé par Imprimerie Hérissé à Evreux.

I.S.B.N. 2.7373.0781.3 - Dépôt légal : février 1985

N° éditeur : 2093.01.05.01.91